

Guide pratique : Comment activer et utiliser les outils d'accessibilité du Chromebook

Les Chromebooks, grâce à leur petite taille, leur prix modique et leur facilité d'utilisation, s'avèrent être d'excellents outils pédagogiques. De plus, ils disposent de nombreuses fonctionnalités facilitant l'accessibilité. Ce guide présente la procédure à suivre pour activer et utiliser ces fonctionnalités et propose aux utilisateurs quelques raccourcis clavier pratiques.

Comment accéder aux paramètres d'accessibilité

Deux méthodes principales permettent d'accéder aux outils d'accessibilité du Chromebook :

Le menu d'accès rapide

1. Cliquez sur **l'heure** dans le coin inférieur droit.
2. Sélectionnez « **Paramètres** » (icône en forme d'engrenage).
3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « **Accessibilité** ».

Activer le menu d'accessibilité

Ceci permet d'afficher les outils d'accessibilité directement dans la barre des tâches :

1. Allez dans **Paramètres** → **Accessibilité**
2. Activez la fonction « **Toujours afficher les options d'accessibilité dans le menu système** »

Outils d'accessibilité

Lecture et affichage

A. Loupe plein écran (Zoom)

- Accédez à Accessibilité → Affichage et agrandissement
- Activez :
 - Loupe plein écran OU
 - Loupe ancrée
- Raccourci :
 - Ctrl + Rechercher + M (activer/désactiver la loupe)

B. Mode contraste élevé

- Améliore la visibilité grâce à un contraste accru
- Activez la fonction dans « Affichage et agrandissement »

- Raccourci :
 - Ctrl + Recherche + H

C. Synthèse vocale

- Lecture à voix haute du texte sélectionné
 1. Activez la fonction « Sélectionner pour écouter »
 2. Appuyez sur la touche de recherche, puis cliquez et déplacez le curseur sur le texte

D. ChromeVox (lecteur d'écran intégré)

- Lecteur d'écran destiné aux utilisateurs non-voyants ou en perte de vision
- Activez la fonction dans les paramètres d'accessibilité
- Raccourci :
 - Ctrl + Alt + Z

E. Mode Lecture

- Facilite la lecture des pages Web
- Ouvrez Chrome → Cliquez sur le panneau latéral → Activez le Mode Lecture

F. Mise en surbrillance et repérage du curseur

- Certains Chromebooks permettent :
 - La mise en surbrillance du texte sélectionné
 - La mise en surbrillance du curseur (qui suit la position lors de la saisie)

Réglages audio

A. Sous-titres instantanés

- Génère automatiquement des sous-titres depuis un contenu multimédia
 1. Allez à Accessibilité → Audio et sous-titres
 2. Activez les sous-titres instantanés

B. Audio mono

- Fusionne les canaux audio gauche et droit
- Utile pour les utilisateurs ayant une perte auditive d'une oreille

Commandes motrices et mobilité

A. Clavier à l'écran

- Utile pour la saisie tactile ou en cas de mobilité réduite
- Se trouve dans « Clavier et saisie de texte »

B. Dictée (conversion de la parole en texte)

- Pour taper du texte à l'aide de votre voix
 1. Activez la dictée
 2. Appuyez sur la touche Recherche + D pour commencer à parler

C. Touches rémanentes

- Permettent d'exécuter des raccourcis en appuyant sur les touches (Ctrl, Alt, Maj) une à la fois plutôt que simultanément
- Activez cette fonction dans les paramètres du clavier

D. Taille et couleur du curseur

- Accédez à « Curseur et pavé tactile »
- Augmentez la taille ou modifiez la couleur pour améliorer la visibilité

E. Clic automatique (clic par inaction)

- Clic automatique lorsque le curseur est immobile
- Utile pour les utilisateurs qui ne peuvent pas cliquer physiquement